

# Как настроить учетную запись

В 1С для отправки писем непосредственно из программы необходимо настроить учетную запись электронной почты. Настройка выполняется автоматически при первой отправке письма, если в адресе электронной почты указано название почтового сервера

(например, XXXX@mail.ru или XXXX@gmail.com, или XXXX@yandex.ru и т.п.).

При этом нужно указать адрес электронной почты и пароль, после чего остальные настройки выполняются автоматически и будет создана учетная запись электронной почты.

Если в адресе электронной почты название почтового сервера не указано (например, корпоративная почта XXXX@1c.ru), то настройка учетной записи электронной почты выполняется вручную системным администратором организации. Если необходимо создать несколько учетных записей или создать учетную запись для корпоративной почты, выполните следующее:

## **Администрирование – Органайзер.**

Перейдите по ссылке "Учетные записи электронной почты".

По кнопке "Создать" откроется форма для создания новой учетной записи электронной почты:

- в поле "Адрес почты" укажите адрес электронной почты, в поле "Пароль" введите пароль для электронной почты на почтовом сервере;
- в поле "Имя отправителя" можно изменить имя, которое будет указываться в подписи исходящих сообщений;
- если у электронной почты название почтового сервера указано в адресе (например, XXXX@mail.ru), то установите переключатель в положение "Определять параметры подключения автоматически" и по кнопке "Создать" автоматически будет создана новая учетная запись электронной почты (рис. 1).
- если у электронной почты название почтового сервера не указано в адресе (например, XXXX@1c.ru), то установите переключатель в положение "Настроить параметры подключения вручную" и по кнопке "Далее" укажите данные, запрашиваемые программой. Если данные указаны корректно, будет создана новая учетная запись электронной почты. Если данные указаны некорректно, появится сообщение "Не удалось определить настройки подключения" и учетная запись создана не будет. По кнопке "Настроить вручную" проверьте и измените указанные параметры и повторите настройку (рис. 3).

Рис. 1







Рис. 2





Рис. 3



Далее порты программа подберет автоматически.

Для более детального изучения данного вопроса или исправления ошибки изучите следующую статью: [Настройки почты.pdf](#)

---

Revision #3

Created 20 September 2023 06:05:16 by Татьяна Кубанова

Updated 27 September 2023 08:07:52 by Махмутова Алина